

Надеваем общевоисковой защитный комплект





**ОЗК используется для защиты кожи человека совместно с противогазом.
Одевается ОЗК по команде «ОЗК одеть. Газы».**



Одевать ОЗК можно двумя способами. Либо в виде плаща, либо в виде комбинезона. Подающий команду на одевание должен указать способ одевания.



Вначале надевается противогаз, защищая тем самым органы дыхания человека.



После одевания противогаза надеваются защитные чулки.



**В ОЗК используются чулки 3-х.
размеров:**

**размер 1 используется для размеров
обуви до 40 включительно;**

**размер 2 используют при обуви
41 – 42 размеров;**

**размер 3 используется при размере
обуви более 43 размера.**



Чулки надеваются поверх обуви защищаемого человека.



На каждом чулке имеется тесьма для крепления чулка к поясному ремню. Чулок одевается так , чтобы тесьма была расположена снаружи от ноги.



К чулку крепятся 3 лямки с отверстиями, а на чулке имеются пластмассовые штырьки. Путем соединения отверстия и штырька добиваются того, чтобы чулок максимально прилегал к ноге.

**Плащи входящие в комплект ОЗК
выпускаются 4-х размеров:**



размер 1 соответствует росту до 166 см;

размер 2 росту 166 – 172 см;

размер 3 соответствует росту 172 -178 см;

размер 4 для роста 178 – 184 см.



Если ОЗК одевается в виде плаща, необходимо засунуть руки в рукава, на голову надеть капюшон.



Нужно соединить штырьки и отверстия, застегнув плащ сверху до низу. Для подгонки капюшона к голове с надетым противогазом к нему крепится лямка с отверстиями, а на капюшоне имеется штырек. Выбирая нужное отверстие для соединения со штырьком, регулируют размер капюшона.



Если вы, одеваете ОЗК как комбинезон, наденьте плащ в рукава, наклонитесь вниз, найдите на нижней задней поле плаща штырек и соедините его с отверстиями на бортах плаща, которые находятся ниже шестого штырька.



В результате этого соединения вы получите две фалды, которые будут защищать ноги. Соединив штырьки с отверстиями на фалдах, вы получите нижнюю часть комбинезона. Верхняя часть комбинезона получается после соединения верхних шести штырьков с отверстиями.



После одевания плаща надевают на руки перчатки. Для того, чтобы перчатки не сваливались с руки они фиксируются на руке с помощью петли, которая пришита к краю рукава. Петля одевается на большой палец одетой перчатки. Кроме того края перчаток заправляются внутрь рукавов.



После одевания перчаток одевается противогазная сумка и если необходимо комбинезон перепоясывается ремнем.



В армии существуют нормативы по одеванию ОЗК. На «5» ОЗК нужно одеть за 4 минуты. Если вы затратили на одевание более 4 минут 30 секунд ставится «2».